

冠詞類の活用の解説

stage 0：不定冠詞と定冠詞の活用

◎ 不定冠詞 ein の活用

	男性	女性	中性	複数
1 格	ein	eine	ein	-
2 格	eines	einer	eines	-
3 格	einem	einer	einem	-
4 格	einen	eine	ein	-

◎ 定冠詞 der の活用

	男性	女性	中性	複数
1 格	der	die	das	die
2 格	des	der	des	der
3 格	dem	der	dem	den
4 格	den	die	das	die

stage 1：不定冠詞類 10 個

否定冠詞

kein (不定冠詞の付いた名詞や無冠詞の名詞の否定に使う。英語の no に相当)

所有冠詞

mein 私の
 Ihr あなたの・あなたたちの：敬称
 dein きみの：親称
 sein 彼の・そのの（男性名詞の場合）
 ihr 彼女の・そのの（女性名詞の場合）
 sein そのの（中性名詞の場合）
 unser 私たちの
 euer きみたちの
 ihr 彼らの・それらの（複数形の名詞の場合）

◎ 不定冠詞類の活用 (mein を例に)

	男性	女性	中性	複数
1 格	<u>mein</u>	<u>meine</u>	<u>mein</u>	<u>meine</u>
2 格	<u>meines</u>	<u>meiner</u>	<u>meines</u>	<u>meiner</u>
3 格	<u>meinem</u>	<u>meiner</u>	<u>meinem</u>	<u>meinen</u>
4 格	<u>meinen</u>	<u>meine</u>	<u>mein</u>	<u>meine</u>

mein 以外のものについても、同様に上記の表の下線部 mein の部分を Ihr や dein などに置き換えていけばよい。

ただし、*unser* と *euer* に関しては、文法書では語尾が付くケースでは、発音をしやすいするために語幹部分の *e* を落とす場合と落とさない場合の両方が OK であるとされている。しかし、*euer* の場合は原則として必ず落とす。(Google 検索などでのヒット率を見ると 98.5% の確率で落としている)のに対して、*unser* の場合は、逆にまず落とさない (Google 検索でのヒット率を見ると 99.2% の確率で落とさない)。そこで、活用虎の穴では以下の変化表の左側(赤色)の形のみを正解とした。

◎ 不定冠詞類 *unser* の活用

	男性	女性	中性	複数
1 格	<u>unser</u>	<u>unsere</u> / <u>unsre</u>	<u>unser</u>	<u>unsere</u> / <u>unsre</u>
2 格	<u>unseres</u> / <u>unsres</u>	<u>unserer</u> / <u>unsrer</u>	<u>unseres</u> / <u>unsres</u>	<u>unserer</u> / <u>unsrer</u>
3 格	<u>unserem</u> / <u>unsrem</u>	<u>unserer</u> / <u>unsrer</u>	<u>unserem</u> / <u>unsrem</u>	<u>unseren</u> / <u>unsren</u>
4 格	<u>unseren</u> / <u>unsren</u>	<u>unsere</u> / <u>unsre</u>	<u>unser</u>	<u>unsere</u> / <u>unsre</u>

◎ 不定冠詞類 *euer* の活用

	男性	女性	中性	複数
1 格	<u>euer</u>	<u>eure</u> / <u>euere</u>	<u>euer</u>	<u>eure</u> / <u>euere</u>
2 格	<u>eures</u> / <u>eueres</u>	<u>eurer</u> / <u>euerer</u>	<u>eures</u> / <u>eueres</u>	<u>eurer</u> / <u>euerer</u>
3 格	<u>eurem</u> / <u>euerem</u>	<u>eurer</u> / <u>euerer</u>	<u>eurem</u> / <u>euerem</u>	<u>euren</u> / <u>eueren</u>
4 格	<u>euren</u> / <u>eueren</u>	<u>eure</u> / <u>euere</u>	<u>euer</u>	<u>eure</u> / <u>euere</u>

stage 2 : 定冠詞類 10 個

dieser これらの
jeder おのおのの
welcher どちらの
jener あの
aller すべての
solcher そのような
mancher いくつかの

◎ 定冠詞類の活用 (*dieser* を例に取って)

	男性	女性	中性	複数
1 格	<u>dieser</u>	<u>diese</u>	<u>dieses</u>	<u>diese</u>
2 格	<u>dieses</u>	<u>dieser</u>	<u>dieses</u>	<u>dieser</u>
3 格	<u>diesem</u>	<u>dieser</u>	<u>diesem</u>	<u>diesen</u>
4 格	<u>diesen</u>	<u>diese</u>	<u>dieses</u>	<u>diese</u>

dieser 以外のものについても、見出し語形から *er* を取った上記の表の下線部 *dies* の部分を、同じく *er* を取った *jed* や *welch* などに置き換えていけばよい。

なお、dieser の中性 1 格と 4 格には **dieses** の他に、dies の形もあるが、Google 検索での出現率で 6.5%程度なので、基本を習うことを目的とした活用虎の穴では、このケースは前者(赤印)のみを便宜的に正解とした。

同じく、aller/solcher/macher に関しても男性と中性の単数 2 格の場合、名詞の方にも-s が付いていれば、alles/solches/manches ではなくそれぞれ **allen/solchen/manchen** のような形になるのが普通であり、前者の形は男性弱変化名詞と使う場合以外は現れない。したがって、活用虎の穴では、後者の形(赤印)のみを正解とした。また、aller/solcher/macher には活用させずに、それぞれ all/solch/mach という形で使う用法があるが、ここではそれも取り上げなかった。